




PÀSSIONEBEAUTY

PRÉPARATION, APPLICATION, RETRAIT
DE VERNIS SEMI-PERMANENT CLASSIQUE
(SANS PONCEUSE)




Préparation




Vaporiser **Fresh & Pure** sur les mains et les ongles, et laisser sécher à l'air libre.



Raccourcir le bord libre.



Repousser délicatement les cuticules avec les **Bâtons de manicure en bois** ou le **Pousse cuticules**.




Retirer les cuticules avec les ciseaux.




Opacifier la surface de l'ongle naturel avec la **Lime préparation Zebra Premium 180/240**.



Retirer toute la poudre de limage de la surface avec la **Nail brush**.




Vaporiser **Fresh & Pure**.



Appliquer les préparateurs sur toute la surface de l'ongle naturel dans l'ordre suivant: **Nail Prep** et **Binder**, et laisser sécher à l'air libre.

REMARQUE : APPLIQUER LE BINDER UNIQUEMENT SUR L'ONGLE NATUREL, MÊME EN CAS DE REMPLISSAGE.

Application de la base




Appliquer une couche homogène de **Base** sur toute la surface de l'ongle en évitant les cuticules.



Polymériser le produit pendant **30 secondes** en lampe UV-Led ou **120 secondes** en lampe UV.

CHOSSES À ÉVITER



Ne pas retirer la couche de résidu de la base après sa polymérisation.


Application de la couleur semi-permanente



Agiter le flacon.




Prélever une **petite quantité** de produit en égouttant bien le pinceau dans le flacon.



Appliquer une **fine couche** de couleur en partant **du milieu** de l'ongle et en procédant sur **les côtés**, du contour cuticule jusqu'au bord libre. Même si la première couche peut paraître imparfaite, il suffit de retourner la main quelques secondes avant d'utiliser la lampe et la couleur s'égalisera d'elle-même.



Polymériser en lampe UV-Led pendant **30 secondes**.




Appliquer une deuxième fine couche de couleur. Pour bien appliquer la couleur au niveau du contour cuticule, utiliser le pinceau **Trendy Super fine**. Après cette couche, la couleur sera parfaitement couvrante et égalisée.




Polymériser en lampe UV-Led pendant **30/60 secondes** selon les recommandations du flacon ou de la fiche produit.

Application de la couleur semi-permanente


CHOSSES À ÉVITER



Ne pas retirer la main de la lampe avant la fin du temps de polymérisation.




Ne pas faire «de-dans-dehors» en lampe pour bloquer la couleur.



Ne pas appliquer de trop grandes quantités de couleur afin d'éviter les bulles ou les plis sur la surface.


Application de la finition



Appliquer une **fine couche de Gloss** de manière uniforme en bordant également le bord libre.



Polymériser en lampe selon les temps indiqués sur l'étiquette ou dans la fiche produit.




Retirer la couche de résidu si le produit l'exige.

REMARQUE : SI LA COULEUR OU LA BASE SUR LAQUELLE LA FINITION EST APPLIQUÉE A BEAUCOUP DE RÉSIDU, IL EST PRÉFÉRABLE DE LA DÉGRAISSER AVEC UN CLEANER, PUIS D'OPACIFIER LA SURFACE.

Application de la finition


CHOSSES À ÉVITER




Ne pas appliquer de trop grandes quantités afin d'éviter que le produit coule sur cuticules, entraînant ainsi des décollements.




Éviter les applications trop fines et toujours border le bord libre.



Si la finition a une couche de résidu, toujours patienter quelques secondes avant de le dégraisser.




Si la finition n'a pas de couche de résidu, patienter au moins 10 minutes avant d'appliquer l'huile pour cuticules.



Avec les finitions sans couches de résidu, il convient de demander à la cliente de se laver les mains avant d'appliquer l'huile pour cuticules.

Retrait avec la méthode soak-off




Laver les mains.



Vaporiser **Fresh & Pure** sur les mains et les ongles, et laisser sécher à l'air libre.




Opacifier la surface : il est possible d'utiliser une **Lime buffer demi-lune rose**, un **Bloc polissoir buffer** ou une lime à grain fin comme la **Lime Zebra Premium 100/180**.




Appliquer un pad bien imbibé de **Remover** sur l'ongle.



Maintenir le pad en place avec les pinces **Nail polish remover clips**.



Patience une **dizaine de minutes** jusqu'au ramollissement du produit.



Éliminer les résidus à l'aide d'un **Pusher** ou des **Bâtons de manucure en bois**.

REMARQUE : LES TEMPS PEUVENT LÉGÈREMENT VARIER SELON LA QUANTITÉ ET LES CARACTÉRISTIQUES DU SEMI-PERMANENT APPLIQUÉ. NE PAS DÉPASSER 15 MINUTES, CAR LE PRODUIT POURRAIT S'ÉVAPORER.